

Manual de configuración del correo electrónico UTP en Android

1) Entrar al menú y seleccionar **Cliente de correo**

2) Coloque su usuario de correo y Password y los demás datos como aparecen en la imagen.

Configuración del servidor entrante

Nombre de usuario
soportecorreo@utp.ac.pa

Contraseña
.....

Servidor IMAP
pod51018.outlook.com

Puerto
993

Tipo de seguridad
SSL

Prefijo de ruta IMAP
Opcional

Siguiente

3) Aparecerá la siguiente pantalla Seleccionar **Cuenta IMAP**

Añadir cuenta de correo

¿Qué tipo de cuenta?

Cuenta POP3

Cuenta IMAP

Microsoft Exchang

5) Igualmente el servidor entrante como aparece a continuación y presionar **Siguiente**.

Configuración del servidor saliente

pod51018.outlook.com

Puerto
587

Tipo de seguridad
TLS

Solicitar inicio de sesión

Nombre de usuario
soportecorreo@utp.ac.pa

Contraseña
.....

Siguiente

5) La pantalla a continuación es sobre característica de la cuenta configurada en su dispositivo, presionar **Siguiente** y allí termina la configuración.

Opciones de cuenta

Frec. de comprob. de correo
Nunca

Enviar correo desde esta cuenta predeterminada

Notificar llegada de correo

Siguiente

Cualquier consultar comunicarse con el Departamento de Redes y Telecomunicaciones al teléfono 560-3232

Manual de configuración del correo electrónico UTP en Android

Nota: Para configurar POP o IMAP para la conexión con su buzón, puede utilizar los siguientes datos.

Configuración POP

Nombre de servidor: pod51018.outlook.com
Puerto: 995
Método de cifrado: SSL

Configuración de IMAP

Nombre de servidor: pod51018.outlook.com
Puerto: 993
Método de cifrado: SSL

Configuración SMTP

Nombre de servidor: pod51018.outlook.com
Puerto: 587
Método de cifrado: TLS

Cualquier consultar comunicarse con el Departamento de Redes y Telecomunicaciones al teléfono 560-3232